

Diese Anleitung ist von dem Schweizer Provider [ONLIME](#) mit super Anleitungen, so wie man Sie gerne von manchen deutschen Kollegen wünschen würde. Aktuell haben wir mit ONLIME noch keine Erfahrungen, aber Provider mit guten Wikis haben auf denen Fall eine Beachtung verdient!

Mailkonto einrichten unter Apple Mail (IMAP)



Untenstehende Anleitung zeigt Ihnen Schritt-für-Schritt, wie Sie Apple Mail unter macOS konfigurieren, um Ihre Mails abzurufen per IMAP. Die Anleitung gilt für folgende Systeme:

- **OS X 10.9 (Mavericks)**
- **OS X 10.10 (Yosemite)**
- **OS X 10.11 (El Capitan)**
- **macOS 10.12 (Sierra)**

Alternativ dazu können Sie auch unser Webmail verwenden unter <https://webmail.onlime.ch>.

<note tip> **Überblick:** empfohlene Mailkonto-Einstellungen

Einstellung	Servername	Port
IMAP Posteingangsserver	imap.onlime.ch	993 (SSL verwenden)
SMTP Postausgangsserver	smtp.onlime.ch	587 (SSL verwenden)

</note>

Schritt 1

Starten Sie **Apple Mail**. Sofern Sie Apple Mail das erste Mal öffnen, werden Sie gleich zur Einrichtung Ihres Mailaccounts aufgefordert. Haben Sie bereits zuvor ein Konto eingerichtet, fügen Sie ein neues Konto hinzu via Menü **Mail → Einstellungen...** und klicken Sie danach auf den Plus-Button.

Wählen Sie nun **Anderen Mail-Account hinzufügen...**:




Abbildung 1: Auswahl Mail-Account

Geben Sie nun Ihren **Vollständigen Namen** als Identität der E-Mail-Adresse ein. Dieser erscheint beim Empfänger als Absender neben der E-Mail-Adresse. Geben Sie im zweiten Feld die einzurichtende **E-Mail-Adresse** ein. Als **Kennwort** nehmen Sie das Passwort, welches Sie für das entsprechende E-Mail-Konto im [Controlpanel](#) eingerichtet haben. Klicken Sie auf „Erstellen“.




Abbildung 2: Konto-Assistent

Darauf erfolgt die Meldung: **„Account muss manuell konfiguriert werden“**. Klicken Sie auf „Weiter“:




Abbildung 3: Account manuell konfigurieren

Schritt 2

Im folgenden Fenster konfigurieren Sie den Posteingangsserver. Wählen Sie den **Accounttyp** „**IMAP**“. Geben Sie beim Posteingangsserver **imap.onlime.ch**. Der **Benutzername** ist der Name Ihres Mail-Kontos, welches Sie im [Controlpanel](#) eingerichtet haben - in der Regel entspricht dieser Ihrer E-Mail-Adresse. Das Passwort dazu sollte bereits aus Schritt 1 ausgefüllt sein. Klicken Sie anschliessend auf „Weiter“.




Abbildung 4: Posteingangsserver einstellen

Schritt 3

Konfigurieren Sie nun den Postausgangsserver. Er lautet **smtp.onlime.ch** und erfordert als Authentifizierung die Zugangsdaten Ihres (bereits in Schritt 2 definierten) Mail-Kontos. Womöglich müssen Sie an dieser Stelle das Passwort Ihres Mail-Kontos erneut eingeben. Bestätigen Sie die Einstellungen mittels **Erstellen**-Button.




Abbildung 5: Postausgangsserver einstellen

Schritt 4

Das folgende Fenster dient Ihnen als Zusammenfassung Ihrer eingegebenen Zugangsdaten.




Abbildung 6: Account-Zusammenfassung

Schritt 5

Das Mailkonto ist nun fertig eingerichtet und Sie können Ihren Posteingang abrufen. **Herzliche Gratulation!**

Fahren Sie nun aber bitte noch mit Schritt 6 weiter, um die restlichen Einstellungen zu überprüfen.





Abbildung 7: Posteingang Ihres Mailkontos

<note important>**ACHTUNG!** Nach dem ersten Login finden Sie die Standard-Ordner **Sent/Junk/Trash** unterhalb Ihres neu eingerichteten Mailkontos. Apple Mail erkennt diese leider nicht automatisch und Sie müssen diese noch korrekt zuordnen. Gehen Sie wie folgt vor:

Postfach „Gesendet“

1. Klicken Sie auf das Ordner-Symbol „Sent“
2. Wählen Sie im Menu „Postfach“ → „Dieses Postfach verwenden als“ → **Postfach „Gesendet“**



Postfach „Werbung“

1. Klicken Sie auf das Ordner-Symbol „Spam“
2. Wählen Sie im Menu „Postfach“ → „Dieses Postfach verwenden als“ → **Postfach „Werbung“**


Postfach „Papierkorb“

1. Klicken Sie auf das Ordner-Symbol „Sent“
2. Wählen Sie im Menu „Postfach“ → „Dieses Postfach verwenden als“ → **Postfach „Papierkorb“**

</note>

Schritt 6

Überprüfen Sie nun bitte nochmals Ihre Einstellungen zum Postein- und Postausgangsserver. Über das Menü **Mail** → **Einstellungen...** gelangen Sie zu den Mailkonten-Einstellungen.



Wählen Sie unter „SMTP-Server“ die Option **„Serverliste bearbeiten...“**. Für den eingerichteten Postausgangsserver können Sie nun eine **Beschreibung** eingeben:




Abbildung 8: Beschreibung Postausgangsserver (SMTP)

Unter „Erweitert“ vergewissern Sie sich bitte, dass Sie **Port 587** verwenden und die Option „**SSL verwenden**“ markiert haben. Dadurch wird Ihre ausgehende Verbindung verschlüsselt.




Abbildung 9: Erweiterte Einstellungen Postausgangsserver (SMTP)

<note important>**WICHTIGER HINWEIS für DSL-Kunden der Telekom:**

Prüfen Sie die Konfiguration des Routers und vergewissern Sie sich, dass im Menüpunkt „Internet“ in der „**Liste der sicheren Email-Server**“ der Server **smtp.onlime.ch** eingetragen ist.

Detaillierte Anleitung:

- [Ich bin DSL Kunde der Telekom und kann über Onlime Webhosting keine E-Mails versenden](#)

</note>

Schritt 7

Zum Schluss überprüfen wir auch noch die Einstellungen des **Posteingangsservers**. Für eine

verschlüsselte Verbindung sollten Sie hier ebenfalls die Option „**SSL verwenden**“ aktiviert haben.




Abbildung 10: SSL-Verschlüsselung Posteingangsserver

From:
<https://wiki2.treml.wiki/> - Wiki der Treml Systemberatung

Permanent link:
<https://wiki2.treml.wiki/doku.php?id=wiki:applemail>

Last update: **2024/08/19 13:26**

